FreeNAS 0.7.1 Shere

Par THOREZ Nicolas

I – Introduction

FreeNAS est un OS basé sur FreeBSD et destiné à mettre en œuvre un NAS, système de partage de stockage. Pour faire simple, un NAS est une zone de stockage situé sur le réseau et sur laquelle chaque utilisateur à accès à son répertoire personnel et/ou un répertoire à usage commun.

II – Besoin et Installation.

FreeNAS est très léger, il peut tourner en LiveCD voire être installé sur une clé USB. Il demande un minimum de 96 Mo de RAM pour tourner. Pour les exemples, l'installation de FreeNAS a été faite sur une machine virtuelle dans VirtualBox.

Attention : FreeNAS ne reconnaît pas la carte réseau par défaut de Vbox	
'Pcnet-FAST'. Il faut utiliser la carte 'Intel PRO/1000 MT'.	
Pour plus d'information sur le matériel supporté :	
http://freenas.org/freenas_users_hardware	

1)Procédure d'installation

Une fois que le LiveCD a démarré, FreeNAS affiche un 1^{er} menu proposant les options de démarrage. On laisse le choix par défaut et après 10s, il démarre l'OS en le chargeant en mémoire vive. Le chargement fini, un 2^{ème} menu apparaît :

 1)	Assign intenfaces
21	Set LAN IP address
3)	Reset WebGUI password
4)	Reset to factory defaults
5)	Ping host
6)	Shell
7)	Reboot system
8)	Shutdown system
9)	Install/Upgrade to hard drive/flash device, etc.

Menu de configuration de la console

-L'option 9 lance l'installation de FreeNAS sur le disque dur. On obtient le menu d'installation.
-On choisira l'option 3 pour une question de stabilité et de performance. L'écran affiche alors une prévisualisation des partitions qui vont créées.

-Ensuite on obtient l'écran de sélection du lecteur de CD/DVD puis la sélection du HD sur lequel installer FreeNAS.

-On définie la taille de la partition système (128 Mo par défaut).

-L'installation nous propose de créer une partition SWAP, on choisira YES pour l'installer.

-On définie la taille de la partition SWAP (147 Mo par défaut).

-Le reste de l'espace disponible sera alloué à la partition DATA pour le stockage des données.

-A la fin du formatage et de l'installation, l'écran affiche un résumé avec les opérations à effectuer par la suite sur l'interface d'administration de FreeNAS pour prendre en compte les partitions SWAP et DATA.

FreeNAS has been installed on ad0s1. You can now remove the CDROM and reboot the PC.
To use the DATA partition:

Add the disk ad0 on the 'Disks!Management' page.
Add the mount point on the 'Disks!Mount Point!Management' page.
Use the following parameters:
Disk ad0, Partition 2, Partition type MBR, Filesystem UFS

To use the SWAP partition:

Enable swap space usage on the 'System!Advanced!Swap' page.
Use the following parameters:
Type: Device, Device: /dev/ad0s3

D0 NOT format the drive ad0! The DATA partition has already been formated for you as part of the installation!
Press ENTER to continue.

-Un fois cet écran passé, on retourne sur le menu d'installation. Exit nous renvoie sur le menu de la console. On choisira 7 pour relancer le système après avoir enlever le CD du lecteur.

2)Configuration de base

Au redémarrage, le menu de configuration de la console réapparaît (sans l'option 9) :



Par défaut:

addresse IP: nom administrateur: mot de passe: 192.168.1.250 admin freenas

Les options :

-1 nous permet de spécifier l'interface réseau (la carte) à utiliser.

-2 nous permet de paramétrer l'adresse IP, le MSR, la passerelle et le serveur DNS de référence à utiliser.

-3 remet le mot de passe administrateur en tant que freenas.

-4 remet par défaut tous les paramètres du NAS.

- -5 permet de "pinger" différentes adresses IP (pour tester).
- -6 envoie le prompt du shell de FreeNAS (à n'utiliser que si on connaît FreeBSD).
- -7 relance le système.
- -8 arrête le système.

A la première utilisation, on utilisera les options 1 et 2 puis on accédera au site d'administration pour les autres configurations.

III – Présentation du site d'administration

Le site d'administration est accessible à l'adresse configurée dans la console. Après s'être connecté avec admin/freenas, on obtient l'écran d'administration :

	Services Access Status Diagnostics Advanced Help
	Freenas The free network attached storage
System information	
Name	freenas.local
Version	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009
Version OS Version	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009 FreeBSD 7.2-RELEASE (revision 199506)
Version OS Version Platform	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009 FreeBSD 7.2-RELEASE (revision 199506) i386-embedded on AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Version OS Version Platform Date	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009 FreeBSD 7.2-RELEASE (revision 199506) i386-embedded on AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200 + Thu May 21 13:45:49 UTC 2009
Version OS Version Platform Date Uptime	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009 FreeBSD 7.2-RELEASE (revision 199506) i386-embedded on AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200 + Thu May 21 13:45:49 UTC 2009 00:04
Version OS Version Platform Date Uptime Last config change	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009 FreeBSD 7.2-RELEASE (revision 199506) i386-embedded on AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200 + Thu May 21 13:45:49 UTC 2009 00:04 Thu May 21 13:45:26 UTC 2009
Version OS Version Platform Date Uptime Last config change CPU frequency	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009 FreeBSD 7.2-RELEASE (revision 199506) i386-embedded on AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200 + Thu May 21 13:45:49 UTC 2009 00:04 Thu May 21 13:45:26 UTC 2009 1990MHz
Version OS Version Platform Date Uptime Last config change CPU frequency CPU usage	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009 FreeBSD 7.2-RELEASE (revision 199506) i386-embedded on AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200 + Thu May 21 13:45:49 UTC 2009 00:04 Thu May 21 13:45:26 UTC 2009 1990MHz 0%
Version OS Version Platform Date Uptime Last config change CPU frequency CPU usage Memory usage	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009 FreeBSD 7.2-RELEASE (revision 199506) i386-embedded on AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200 + Thu May 21 13:45:49 UTC 2009 00:04 Thu May 21 13:45:26 UTC 2009 1990MHz 0% 12% of 343MB
Version OS Version Platform Date Uptime Last config change CPU frequency CPU usage Memory usage Load averages	0.7 Sardaukar (revision 4653) built on Thu May 21 11:50:53 UTC 2009 FreeBSD 7.2-RELEASE (revision 199506) i386-embedded on AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200 + Thu May 21 13:45:49 UTC 2009 00:04 Thu May 21 13:45:26 UTC 2009 1990MHz 1990MHz 0% 12% of 343MB 0.16, 0.25, 0.13 [Show process information]

Page d'acceuil

On commencera par faire afficher le site en français (c'est mieux). Pour cela, on ira dans System/General, puis à la ligne Language de la catégorie WebGUI, on choisira French. Le bouton Save en bas de page sauvegarde la configuration et recharge le site en français (^_^). La site d'administration affiche alors différents menus :

-Système : offre les options de paramétrage général et avancé, de sauvegarde et de restauration, de relance et d'arrêt du NAS et de déconnexion au site.

-Réseau : configure l'interface, l'adresse IP du NAS et le pare-feu.

-Disques : permet la gestion des disques.

-Services : gère les services offerts par le NAS.

-Accès : gère les utilisateurs et les groupes, configure Active Directory et LDAP.

-Statut : affiche le statut et les statistiques de différents points du NAS.

-Diagnostiques : affiche le journal du NAS et permet différents tests réseaux (ping, traceroute).

-Avancé : permet d'éditer des fichiers, de naviguer dans les dossiers de l'OS et d'exécuter des commandes dans le shell.

-Aide : permet d'accéder à l'aide en ligne.

IV – Configuration avancée pas à pas

Les modifications seront prises en comptes après une pression sur le bouton Enregistrer en bas de page ou Appliquer les changements en haut de page.

1)Modification du nom d'administrateur et du mot de passe, méthode d'accès au site d'administration

Dans Système/Général, onglet Général :

Interface Web	
Nom d'utilisateur	admin Si vous voulez changer le nom d'utilisateur pour accéder à l'interface Web, entrer le ici.
Protocole	HTTP 💌
Port	Entrez ci-dessous un numéro de port personnalisé pour le WebGUI si vous voulez remplacer la valeur par défaut (80 pour HTTP, 443 pour HTTPS).
Langue	Français 💌

-Nom d'utilisateur change le nom de l'administrateur.

-Protocole permet de choisir entre HTTP et HTTPS.

- -Port permet de spécifier le port à utiliser (par défaut, 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS).
- -Langue spécifie la langue de l'interface web.

dans l'onglet Mot de passe :

Ancien mot de passe	
Mot de passe	
	(Confirmation)
	Si vous souhaitez changer le mot de passe d'accès à l'interface web, entrez-le ici deux fois.

-Ancien mot de passe permet en y écrivant le mot de passe actuelle de valider les modifications.

-Mot de passe permet d'entrer le nouveau mot de passe dans le champs supérieur et la confirmation (en répétant le nouveau mot de passe) dans le champ inférieur.

2)Mise en place de la partition SWAP et DATA

Pour la partition SWAP, dans Système/Avancé, onglet Pagination :

Mémoire de pagination (swap)		
Туре	Périphérique 🗸	
Périphérique	/dev/ad0s3 Nom du périphérique à utiliser pour la pagination, e.g. /dev/ad0s3.	

-on active le swap en cochant Activer.

-Type permet de choisir entre Fichier et Périphérique. Vu que l'on a créé une partition SWAP, on choisira Périphérique.

-Périphérique indique le nom du périphérique à utiliser comme partition SWAP (voir résumé de l'installation).

-Si on avait pas créé de partition SWAP, on choisirait Fichier dans Type, ce qui ferait apparaître les champs Point de montage (le chemin d'accès au fichier) et Taille (la taille max du fichier SWAP.

Pour la partition DATA, dans Disques/Gestion, onglet Gestion :

Disque	Taille	Description	Serial number	Délai de mise en veille	Système de fichiers	Statut	
ad0	10240MB	VBOX HARDDISK/1.0	VB20a0eaf6-06b933b7	Toujours actif	UFS	CONNECTE	2 💢
							4

-on clique sur le + pour ajouter un disque.

-le X permet de supprimer un disque.

-la clé permet de modifier les paramètres.

Disque	acd0: NA (VBOX CD-ROM/1.0) 🗸			
Description	Vous pouvez saisir ici une description pour votre référence.			
Mode de transfert	Auto			
Délai de mise en veille du disque	Toujours actif 💌 Placer le disque dur en mode veille lorsqu'un laps de temps correspondant à la durée choisie s'est écoulé depuis le dernier accès disque.			
Gestion d'énergie avancée	Désactivé Ceci vous permet de diminuer la consommation d'électricité du disque, à l'encontre de la performance.			
Niveau acoustique	Désactivé Ceci vous permet d'ajuster le bruit produit par le disque pendant son fonctionnement.			
S.M.A.R.T.	Activer la surveillance S.M.A.R.T. pour ce périphérique.			
Options supplémentaires S.M.A.R.T.	Options supplémentaires (habituellement vide). Veuillez consulter la documentation.			
Système de fichiers préformaté	Unformated Ceci vous permet de choisir le système de fichiers pour les disques pré-formatés qui contiennent des données. Laisser 'Unformated' pour les disques non formatés et les formater en utilisant le menu format.			

-Disque indique le disque à utiliser.

-Système de fichiers préformaté indique le système de fichier utilisé lors du formatage. Par défaut pour un disque formaté lors de l'installation, le système est UFS.

Ensuite dans Disques/Point de montage, onglet Gestion :

Disque	Système de fichiers	Nom	Description	Statut	
/dev/ad0s2	ufs	DATA		ОК	d 💢
					4

-on clique sur + pour ajouter le point de montage de la partition DATA.

-le X permet de supprimer un point de montage.-la clé permet de modifier les paramètres.

Réglages	
Туре	Disque 🗸
Disque	Vous devez choisir une valeur
Type de partition	Partition GPT EFI GPT si vous voulez monter un disque formaté en GPT (partitionnement par défaut depuis 0.684b). MBR partition ou disque formaté en UFS, ou volume de RAID logiciel (créé avant 0.684b) ou disque importé depuis un autre OS. CD/DYD ou Ancien RAID logiciel pour les volumes d'ancien RAID logiciel (créé avant 0.68) ou CD/DVD.
Numéro de partition	1
Système de fichiers	UFS 💌
Nom du point de montage	
Description	Vous pouvez saisir ici une description pour votre référence.
Lecture seule	Monter le système de fichiers en lecture seule (même le super-utilisateur ne pourra pas y écrire).
Vérification de système de fichier	Activer la vérification de consistance de système de fichier avant-plan/arrière-plan durant la procédure de démarrage.

-Type permet de choisir le type de partition : ISO ou Disque. On choisira Disque donc.

-Disque indique le disque physique qui contient la partition à monter.

-Type de partition indique la méthode utilisée pour le partitionnement (voir résumé de l'installation).

-Numéro de partition indique le numéro de la partition (voir résumé de l'installation).

-Système de fichiers correspond au système de fichiers utilisé pour la partition, UFS dans notre cas.

-Nom de point de montage permet d'indiquer le nom du répertoire sous lequel apparaîtra le disque nouvellement monté. C'est DATA dans notre cas et il apparaîtra dans /mnt.

3)Ajout de groupes et de comptes utilisateurs

Pour un groupe, dans Accès/Utilisateurs et groupes, onglet Groupes :

Groupe	GID	Description	
Utilisateurs	1001	Utilisateurs	2 💢
admin	1000	Système	
bin	7	Système	
daemon	1	Système	
ftp	50	Système	
guest	31	Système	
kmem	2	Système	
man	9	Système	
network	69	Système	
nobody	65534	Système	
nogroup	65533	Système	
operator	5	Système	
sshd	22	Système	
staff	20	Système	
sys	3	Système	
transmission	999	Système	
tty	4	Système	
wheel	0	Système	
www	80	Système	
			+

-FreeNAS crée par défaut certains groupes décrits comme système. On peut en créer de nouveau en cliquant sur le +.

-le X permet de supprimer un groupe (sauf ceux du système).-la clé permet de modifier les paramètres.

Nom	Nom du groupe.
Identifiant du groupe	1002 Identifiant numérique du groupe.
Description	Description du groupe.

-Nom indique le nom du groupe.

-Identifiant du groupe est généré automatiquement mais peut être modifié. Il correspond à un identifiant numérique du groupe créé.

-Description permet de décrire les caractéristiques du groupe.

Pour un utilisateur, dans Accès/Utilisateurs et groupes, onglet Utilisateurs :

Utilisateur	Nom complet	UID	Groupe	
antoine	Antoine	1003	Utilisateurs	4 💢
gerald	Gerald	1004	Utilisateurs	4 💢
laurent	Laurent	1002	Utilisateurs	l 🖓 💢
nekan	Nekan	1001	Utilisateurs	l 🖓 💢
richard	Richard	1005	Utilisateurs	l 🖓 💢
xavier	Xavier	1006	Utilisateurs	l 🖉 💢
				4

-on crée un nouvel utilisateurs en cliquant sur le +.

-le X permet de supprimer un utilisateur.

-la clé permet de modifier les paramètres.

Nom	Nom de l'utilisateur (login).
Nom complet	Nom complet de l'utilisateur.
Mot de passe	(Confirmation) Mot de passe.
Identifiant de l'utilisateur	1007 Identifiant numérique de l'utilisateur.
Shell	nologin 💌 Le shell de login de l'utilisateur.
Groupe principal	guest Configure le groupe principal de l'utilisateur.
Groupe additionnel	Utilisateurs admin bin daemon ftp guest kmem man network nobody Choisir des groupes supplémentaires pour ce compte. Note: Ctrl-clic (ou command-clic sur Mac) pour sélectionner et déselectionner des groupes.
Dossier personnel	 Entrer le chemin du répertoire racine pour cet utilisateur. Laisser ce champ vide pour utiliser le chemin par défaut /mnt.
Portail utilisateur	Autorise l'accès au portail utilisateur.

-Nom correspond au login qu'utilisera le nouveau compte.

-Nom complet indique le nom de la personne auquel le compte est attaché.

-Mot de passe indique le mot de passe du compte dans le champ supérieur. Le compte ne sera valide que si le mot de passe est répété dans le champ inférieur (confirmation)

-Identifiant de l'utilisateur est généré automatiquement mais peut être modifié.

-Groupe principal définie le groupe auquel appartient l'utilisateur. Si l'utilisateur appartient à plusieurs groupes, on peut les rajouter dans le champ Groupe additionnel.

-Dossier personnel indique le dossier appartenant à l'utilisateur et dans lequel il se connectera (via ssh, ftp...). Il est indiqué par le chemin absolu du répertoire qui sera créé automatiquement si il n'existe pas. Pour des raisons de sécurité est de stockage, il doit être dans le dossier correspondant au point de montage d'une partition de stockage. Pour un utilisateur alpha, ce sera donc /mnt/DATA/alpha dans notre cas.

-Portail utilisateur permet à l'utilisateur, si l'option est activée, de se connecté à une interface web simplifié. Cela lui permet notamment de modifier son mot de passe.

V – Activation des services

Les modifications seront prises en comptes après une pression sur le bouton Enregistrer en bas de page ou Appliquer les changements en haut de page.

Une fois FreeNAS configuré, il faut activer les services qui permettront aux utilisateurs de stocker leurs données. Sous Windows, le service le plus utilisé sera CIFS/SMB (utilisé par le voisinage réseau), sous Linux se sera NFS. On activera aussi SSH qui permet le transfert sécurisé sous Windows et Linux.

1)CIFS/SMB

Dans Services/ CIFS/SMB, onglet Réglages :

Common Internet File System (C	IF5) Zactiver
Authentification	Login local 💌
Nom NetBIO5	freenas
Groupe de travail (workgroup Windows)	WORKGROUP Groupe de travail (workgroup Windows) auquel le serveur paraîtra appartenir lorsqu'il sera contacté par des clients (15 caractères maximum).
Description	FreeNAS Server Description du serveur. Ce champ peut rester vide.
Jeu de caractères Dos	CP437 💌
Jeu de caractères Unix	UTF-8 V
Niveau de journalisation	Minimum 💟
Maître explorateur local	Oui 💌 Permet à FreeNAS d'essayer de s'enregistrer comme maître explorateur local.
Serveur de temps	Oui 💌 FreeNAS s'annonce commme un serveur de temps pour les clients Windows.

-On active le service en cochant la case Activer.

-Authentification donne le choix entre Anonyme, Login local et Domaine. Anonyme ne demande aucune authentification, tout le monde peut se connecter. Login local demande à l'utilisateur de s'authentifier lors de la connexion. Domaine laisse la gestion de l'authentification à Active Directory.

-Nom NetBIOS est le nom sous lequel FreeNAS sera reconnu dans le voisinage réseau.

-Groupe de Travail est le groupe réseau auquel appatient FreeNAS.

Une fois le service activé, il faut créer des dossiers de partages. On trouvera en général un dossier par utilisateur et un dossier public. Pour cela dans Services/ CIFS/SMB, onglet Partages:

Chemin d'accès	Nom	Commentaire	Navigable	
/mnt/DATA/ALL	ALL	Dossier pour tous	Oui	4
/mnt/DATA/antoine	Antoine	Dossier de Antoine	Oui	42
/mnt/DATA/laurent	Laurent	Dossier de Laurent	Oui	27
/mnt/DATA/nekan	Nekan	mon dossier à moi tout seul	Oui	\$
/mnt/DATA/xavier	Xavier	Dossier de Xavier	Oui	32
				÷.

-on crée un nouveau dossier partagé en cliquant sur le +.

-le X permet de supprimer un partage.

-la clé permet de modifier les paramètres.

Nom	
Commentaire	
Chemin d'accès	Chemin à partager.
Lecture seule	 En lecture seule Si ce paramètre est activé, les utilisateurs n'auront pas le droit de créer ou modifier des fichiers du partage.
Navigable	Rendre naviguable Contrôle si ce partage doit apparaître dans la liste des partages disponibles et navigables depuis la vue réseau du client.
Héritage des permissions	Activer l'héritage des permissions Les permissions pour de nouveaux fichiers et répertoires sont normalement gérées en créant un masque et un masque de répertoire mais le paramètre d'héritage des permissions prend le dessus. Ceci peut être particulièrement utile pour des systèmes avec beaucoup d'utilisateurs, de manière à ce qu'un seul partage puisse être utilisé d'une manière flexible par chaque utilisateur.
Poubelle	Activer la corbeille Ceci créera une poubelle dans le partage.
Cacher les fichiers commençant par un point	Ce paramètre vérifie si les fichiers débutant par un point apparaissent comme fichiers cachés.
Hôtes autorisés	
	Cette option est une collection délimitée par une virgule, espace ou tabulation, d'hôtes qui ont le droit d'accéder à ce partage. Vous pouvez mentionner les hôtes par nom ou par numéro IP. Laissez ce champ vide pour utiliser les paramètres par défaut.
Hôtes refusés	
	Cette option est une collection délimitée par une virgule, espace ou tabulation, d'hôtes qui n'ont PAS le droit d'accéder à ce partage. Là où la liste est en conflit, la liste des permissions prend la priorité. Au cas où il est nécessaire de tous les refuser par défaut, utilisez le mot clé ALL (ou le masque réseau 0.0.0.0/0) et ensuite mentionnez explicitement au paramètre d'hôtes autorisés les hôtes à qui on doit autoriser l'accès. Laissez ce champ vide pour utiliser les paramètres par défaut.
Paramètres auxiliaires	
	Ces paramètres sont ajoutés à la section [Share] de smb.conf. Veuillez consulter la documentation.

-Nom indique le nom sous lequel apparaitra le dossier partagé. Généralement, on mettra le nom de l'utilisateur à qui il appartient ou le nom du service (comptabilité, sécurité, etc...) auquel il est associé.

-Commentaire permet de décrire les caractéristiques du dossier.

-Chemin d'accès est le chemin du dossier à partager dans l'arborescence de FreeNAS.

-Lecture seule permet d'interdire aux utilisateurs de modifier les fichiers présents sur le partage.

-Navigable permet d'afficher le dossier dans les partages disponibles. Si l'option est décoché, le dossier sera caché et consultable uniquement en tapant son chemin d'accès dans la barre d'adresse de l'explorateur.

-Hôtes autorisés verrouille l'accès au répertoire n'autorisant que les utilisateurs correspondant aux adresses IP ou au noms indiquées dans le champ. Les informations sont séparées par un espace (), une virgule (,) ou une tabulation ().

-Hôtes refusés interdit l'accès au répertoire aux utilisateurs correspondant aux adresses IP ou aux noms listées dans le champ. Les informations sont séparées de la même façon que Hôtes autorisés. On peut utilisé ALL ou 0.0.0/0 pour interdire complètement l'accès. En cas de conflit avec Hôtes autorisés, ce-dernier est prioritaire.

Dans Services/NFS, onglet Réglages :

Network File System (NFS)	Activer
Nombre de serveurs	4 Indique le nombre de serveurs à créer. Il doit y en avoir suffisamment pour gérer le niveau maximal de concurrence entre les clients, typiquement quatre à six.

-on active le service en cochant la case Activer.

-Nombres de serveurs indiques la quantité de serveurs (virtuels) qui sera créé par FreeNAS pour gérer le niveau maximal de concurrence entre les clients qui se connecteront aux dossiers partagés. Généralement, on mettra 4 à 6 serveurs.

Une fois activé, il faut créer des dossiers partagés. Dans Services/NFS, onglet Partages :

Chemin d'accès	Réseau	Commentaire	
/mnt/DATA	192.168.0.0/24		2 💢
			4

-on crée un nouveau dossier partagé en cliquant sur le +.

-le X permet de supprimer un partage.

-la clé permet de modifier les paramètres.

Chemin d'accès	···
	Chemin à partager. Veuillez noter que les espaces dans les noms des chemins d'accès ne sont pas autorisés.
Associer tous les utilisateurs à root	Oui 🔽 Tous les utilisateurs auront les privilèges root.
Réseau autorisé	Réseau autorisé à accéder au partage NFS
Commentaire	
Tous les répertoires	Partager tous les sous-répertoires
Lecture seule	Indique que le système de fichiers doit être exporté en lecture seule.
Silencieux	Désactive certains diagnostiques du syslog pour les lignes erronées dans /etc/exports.

-Chemin d'accès est le chemin du dossier à partager dans l'arborescence de FreeNAS.

-Associer tous les utilisateurs à root donne les droits d'administrateur à tous les utilisateurs qui se connecteront au dossier. En général, on refusera se droit en choisissant Non.

-Réseau autorisé indique le réseau pouvant se connecté au dossier dans le 1^{er} champ. Le menu déroulant permet de définir le masque de sous-réseau correspondant en notation CIDR (/24 pour 255.255.255.0 par exemple).

-Tous les répertoires permet aux utilisateurs d'accéder aux sous-répertoires du dossier.

-Lecture seule interdit aux utilisateurs de modifier le contenu du dossier.

3)SSH

Dans Services/SSH :

Shell sécurisé (SSH)	Activer
Port TCP	22 Port par défaut : 22
Autoriser le login root	□ Indique s'il est permis de se connecter directement en superutilisateur (root).
Authentification par mot de passe	C Activer l'authentification par saisie clavier
Redirection TCP	Permettre le tunnelage SSH
Compression	Active la compression. La compression peut servir si votre connexion est lente. L'efficacité de la compression dépend du type de fichier, et varie grandement. Utile seulement pour des transferts par internet.
Clef privée	Collez une clef privée DSA au format PEM ici.
Options supplémentaires	Options additionnelles pour /etc/ssh/sshd_config (d'habitude vides). Nota: la saisie d'options incorrectes empêche le démarrage du service SSH. Veuillez consulter la documentation.

-on active le service en cochant la case Activer.

-Port TCP indique le port à utiliser pour une connexion SSH, généralement 22. -Authentification par mot de passe fait afficher une demande d'authentification une fois la connexion établie. Si l'option n'est pas coché, l'authentification doit être indiqué dans les paramètres de connexion du client.

-Compression permet, en étant activer, de compresser le flux de données afin d'alléger le trafic réseau.